



3DEXPERIENCE™

DraftSight Enterpriseのインストールとライセンス

DraftSight Enterprise



目次

1 はじめに	3
前提条件.....	4
2 SolidWorks SolidNetWork ライセンス (SNL) マネージャー (SOLIDWORKS SolidNetWork License (SNL) Manager)	5
SOLIDWORKS Installation Manager のダウンロード.....	7
SolidNetWork License Manager Server のインストール.....	7
インストール直後に SNL Manager サーバー ライセンスをアクティブ化.....	8
SNL Manager Server ライセンスを後でアクティブ化.....	9
SNL Manager サービス ステータスの確認.....	9
SNL ライセンスを使用した DraftSight Enterprise のインストール.....	9
3 Dassault Systèmes License Server (DSLS)	11
ライセンス サーバー コンピュータへの DSLS のインストール.....	11
DSLS のセットアップ.....	13
DSLS 用のクライアント コンピュータへの DraftSight のインストール.....	14
DraftSight の複数のクライアント コンピュータへの展開.....	15
DSLS の管理 (Managing DSLS)	15
イベント ログの表示.....	15
接続の問題の修正.....	15

1

はじめに

このガイドでは、SOLIDWORKS SolidNetWork License (SNL) Manager ソフトウェアと Dassault Systèmes License Server (DSLS) ソフトウェアを Microsoft®Windows® オペレーティング システムにインストールするプロセスを説明します。また、DraftSight Enterprise または DraftSight Enterprise Plus のクライアント コンピュータへのインストールについても説明します。

SolidNetWork License Manager Server (SNL) と Dassault Systèmes License Server (DSLS) はどちらも、ネットワーク上のクライアントにライセンスを配布することにより、複数のライセンス クライアントをサポートします。この機能では、フローティング ライセンスを使用することによって、ユーザー数がライセンス数を上回ることが可能になります。

このドキュメントの内容は、プロセスの説明、前提条件、およびサポート対象のプラットフォームについて、DraftSight 2024、SolidNetWork Licensing 2024 SP0、および Dassault Systèmes License Server R2024x バージョンを参照しています。

その他のリソース

構成および特定の機能の詳細については、次のガイドを参照してください。

- [DraftSight オンライン ヘルプ](#)
- [DraftSight コンフィギュレーションおよび基本ユーザー定義ガイド](#)
- [DS License Server ガイド](#)

Dassault Systèmes ユーザー補助へのアクセスには、3DEXPERIENCE の資格情報が必要です。

- [SOLIDWORKS インストレーションおよびアドミニストレーション ガイド \(SOLIDWORKS Installation and Administration Guide\)](#) のライセンス管理の内容

このドキュメントで参照されているファイルや情報にアクセスできない場合は、SOLIDWORKS Value Added Reseller (VAR) にお問い合わせください。

前提条件

DraftSight Enterprise または DraftSight Enterprise Plus のインストールまたはアップグレードを開始する前に、システムが必要な前提条件を満たしていることを確認し、DSLS をインストールする場合は検討事項を見直してください。

インストールする前に

- コンピュータが **DraftSight のシステム要件** を満たしていることを確認します。また、SNL と DSLS のオペレーティング システムのサポートについても詳しく説明します。
- SNL または DSLS ソフトウェアをホストするコンピュータの管理者権限を確認します。
- DraftSight のシリアル番号は Dassault Systèmes またはサポート管理者から入手してください。
- **3DEXPERIENCE** にアカウントを登録します。インストール ファイルをダウンロードしてライセンスをアクティブ化するには、Dassault Systèmes のアカウントが必要です。詳細については、**3DEXPERIENCE ID を作成** を参照してください。

既存のインストールへのアップグレード

既存の DraftSight インストールを最新のリリースにアップグレードする場合は、引き続き使用するすべての DraftSight ファイルのバックアップを作成してください。

Dassault Systèmes License Server に関する追加の考慮事項

- インストールは 1 台のコンピュータに制限され、スタンドアロン インスタンスまたはフェイルオーバー メンバーとして、コンピュータごとに 1 つの DSLS インスタンスのみ許可されます。
- ライセンス サーバーとライセンス クライアントは同期が必要で、相違は 1 時間だけ許容されません。
- ライセンス サーバーとクライアントには TCP/IP 接続が必要です。

DraftSight を SolidNetWork License Manager とともに使用するには、必ず両方を同じバージョンにしてください。たとえば、DraftSight 2024 をインストールする場合は、SNL バージョン 2024 SP0 以降のリリースをインストールします。

2


SolidWorks SolidNetWork ライセンス (SNL) マネージャー (SOLIDWORKS SolidNetWork License (SNL) Manager)

この章では以下の項目を含みます:

- **SOLIDWORKS Installation Manager** のダウンロード
- **SolidNetWork License Manager Server** のインストール
- インストール直後に **SNL Manager** サーバー ライセンスをアクティブ化
- **SNL Manager Server** ライセンスを後でアクティブ化
- **SNL Manager** サービス ステータスの確認
- **SNL** ライセンスを使用した **DraftSight Enterprise** のインストール

DraftSight を SolidNetWork License Manager とともに使用するには、必ず両方を同じバージョンにしてください。たとえば、DraftSight 2024 をインストールする場合は、SNL バージョン 2024 SP0 以降のリリースをインストールします。


この図は、SolidNetWork License Manager ソフトウェアが、ライセンス マネージャー コンピュータ上のみにインストールされ、アクティブ化されることを示しています。



SolidNetWork License
Manager Server



SolidNetWork License
Manager Clients



インストールの主な手順は次のとおりです。

- SOLIDWORKS Installation Manager を使用して SolidNetWork License Manager アプリケーションをサーバーにインストールし、フローティングライセンスをホストします。
- DraftSight Installation Wizard を使用し、SNL ライセンスを使用してクライアントマシンに DraftSight Enterprise アプリケーションをインストールします。これらのマシンは SNL Manager サーバーに接続してライセンスを取得し、ソフトウェアを使用できます。

SOLIDWORKS Installation Manager のダウンロード

SOLIDWORKS Installation Manager (SLDIM) を使用して SolidNetWork License Manager Server (SNL) をインストールできます。

SOLIDWORKS Installation Manager をダウンロードするには:

1. **3DEXPERIENCE ID** を使用して **SOLIDWORKS ダウンロード (SOLIDWORKS Downloads)** ページにログインします。
ID がない場合は、ブラウザウィンドウの上部にある **プロフィール (Profile)** をクリックし、ログイン ページの指示に従って **3DEXPERIENCE ID** を作成します。
2. SOLIDWORKS ダウンロード (SOLIDWORKS Downloads) ページでは、以下の作業を行います。
 - a) SOLIDWORKS タブをクリックし、インストールする **SOLIDWORKS バージョン** を選択します。
 - b) 言語を選択し、使用許諾契約に同意します。
 - c) **ダウンロード (Download)** をクリックします。
 - d) ブラウザ ウィンドウで、**ダウンロード (Downloads) > ファイルを開く (Open file)** をクリックします。
 - e) WinZip Self-Extractor-SolidWorksSetup.exe ダイアログ ボックスで、**解凍 (Unzip)** をクリックしてファイルを解凍します。

SOLIDWORKS Installation Manager が開きます。

SolidNetWork License Manager Server のインストール

SOLIDWORKS Installation Manager を使用して SNL Server をインストールするには:

1. ようこそページで、**サーバー構成部品のインストール (Install server components) > SolidNetWork License Manager (配布ライセンス) をこのコンピュータにインストールします (SolidNetWork License Manager (distributed licensing) on this computer)** を選択し、**次へ (Next)** をクリックします。
2. 概要 (Summary) ページで、次の操作を行います。
 - a) **インストール場所 (Installation location)** を確認します。
インストール先を編集するには、**変更 (Change)** をクリックして、ファイルパスを指定します。
 - b) 使用許諾契約に同意してください。
 - c) **今すぐインストール (Install Now)** をクリックします。
3. **完了 (Finish)** をクリックしてインストールを終了します。

SNL サーバー ソフトウェアにアクセスするには、Windows の **スタートメニュー** から **SOLIDWORKS ツール (SOLIDWORKS Tools) <バージョン> > SolidNetWork License Manager Server <バージョン>** に移動します。

インストール直後に SNL Manager サーバー ライセンスをアクティブ化

SNL Manager サーバー ライセンスを直ちにアクティブするには:

1. アクティブ化を求めるプロンプトが表示された場合は、**はい (Yes)** をクリックします。
2. SolidNetWork ライセンス サーバー情報 (SolidNetWork License Server Information) ダイアログ ボックスで、次の作業を行います。
 - a) 会社でファイアウォールを使用している場合は、**このサーバーのファイアウォールは使用中です (A firewall is in use on this server)** を選択します。
 - b) (オプション)ポートを変更します。デフォルトでは、着信ポートと発信ポートには **25734** と **257735** が割り当てられています。
 - c) **次へ (Next)** をクリックします。
3. SOLIDWORKS 製品のアクティブ化/非アクティブ化 (Activate/Deactivate Your SOLIDWORKS Product) ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
 - a) **シリアル番号 (Serial Number)** で、**追加 (Add)** をクリックします。
 - b) シリアル番号の追加 (Add Serial Number) ダイアログ ボックスで、DraftSight のシリアル番号を入力して **OK** をクリックします。

シリアル番号の追加 (Add Serial Number) ダイアログ ボックスには、複数の番号を入力できます。カンマ、セミコロンを使用するか、**Tab** を押して各エントリを区切ります。シリアル番号はスペースで区切らないでください。

シリアル番号がアクティブ化されていない場合や有効期限が切れている場合は、**除去 (Remove)** をクリックして除去することもできます。
4. 次のアクティベーション方法をクリックします。
 - **インターネットを自動的に使用 (推奨) (Automatically over the internet (recommended))**。インターネット経由で SolidNetWork License Manager Server を SOLIDWORKS Activation Server に接続し、ライセンスを認証します。
 - **電子メールによって手動でアクティブ化 (Manually via e-mail)**。要求ファイルを SOLIDWORKS アクティベーション サーバーに電子メールで送信し、コンピュータでライセンスをアクティブ化できるファイルに応答します。
5. 自動方法を使用している場合は、**電子メール アドレス (Email address)** を入力して、**次へ (Next)** をクリックします。

手動方法を使用している場合は、ダイアログ ボックスの指示に従ってアクティブ化します。
6. アクティベーションが完了したら、**完了 (Finish)** をクリックします。

結果 (Result) ウィンドウでアクティベーションが成功したことが確認され、メンテナンスの有効期限が表示されます。
7. **OK** をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。

DraftSight を非アクティブ化するには、ライセンスが現在アクティブなコンピュータでこのソフトウェアを開きます。次に、ヘルプ (Help) メニューに移動し、**DraftSight** の非アクティブ化 (**Deactivate DraftSight**) を選択します。

SNL Manager Server ライセンスを後でアクティブ化

ライセンスを後でアクティブ化する場合は、SolidNetWork License Manager Server を使用して製品をアクティブ化する必要があります。

SNL サーバー ライセンスを後でアクティブ化するには:

1. スタート > **SOLIDWORKS ツール (SOLIDWORKS Tools) <バージョン>** > **SolidNetWork License Manager Server** をクリックします。
2. **ライセンス情報 (License Information)** の下のサーバー管理 (Server Administration) タブで、**変更 (Modify)** をクリックします。
3. SOLIDWORKS 製品のアクティブ化 (SOLIDWORKS Product Activation) ダイアログ ボックスで**ライセンスのアクティブ化/再アクティブ化 (Activate/reactivate your License (s))** をクリックし、**次へ (Next)** をクリックします。
4. インストール後すぐに **SNL サーバー ライセンスをアクティブにする (Activating the SNL Server License Immediately After Installing)** の手順 2 から 7 に従って、プロセスを完了します。

SNL Manager サービス ステータスの確認

DraftSight Enterprise ライセンスをアクティブにすると、SNL Manager Server サービスが自動的に開始されます。

SNL Manager Server ステータスを確認するには:

1. スタート > **SOLIDWORKS ツール (SOLIDWORKS Tools) <バージョン>** > **SolidNetWork License Manager Server** をクリックします。
開始 (Start) オプションがすでに選択されており、サービスが実行されていることを示しています。
2. Windows サービスでサービス ステータスを確認することもできます。
 - a) **スタート > コンピュータの管理**を右クリックします。
 - b) **サービスとアプリケーション (Services and Applications)** を展開し、**サービス (Services)** を選択します。
SNL Manager サービスがアルファベット順に表示されます。

SNL ライセンスを使用した DraftSight Enterprise のインストール

インストール時に SolidNetWork License Manager (SNL) をライセンス タイプとして選択すると、DraftSight インストール ウィザードによって DraftSight Enterprise と SolidNetWork License Manager Client の両方のソフトウェアがインストールされます。

DraftSight Enterprise と SolidNetWork License Manager Client をインストールするには:

1. **DraftSight のダウンロード (DraftSight Download)** ページで、**Windows** をクリックします。

2. 使用許諾契約を確認し、**同意してダウンロード (Accept and download)** をクリックします。
3. ブラウザで**ダウンロード (Downloads)** > **DraftSight64.exe** をクリックします。
DraftSightx64 Installation Wizard が開きます。
4. ようこそページで、次の操作を行います。
 - a) **シリアル番号 (Serial Number)** をクリックし、DraftSight のシリアル番号を入力します。
シリアル番号は、認定されている DraftSight のサブスクリプションを示します。
 - b) **ライセンス タイプ (license type)** に **SolidNetWork ライセンス (SNL) (SolidNetWork License (SNL))** を選択します。
 - c) **次へ (Next)** をクリックします。
5. SolidNetWork License Manager のために、構文 25734@servername を使用して **Port@server** を入力し、**次へ (Next)** をクリックします。
6. カスタム セットアップ (Custom Setup) ページで、インストール場所の**ファイルパス (filepath)**を確認し、**次へ (Next)** をクリックします。
ファイルのデフォルトの場所は C:\Program Files\Dassault Systemes\DraftSight\
です。
7. License Agreement (使用許諾契約) ページで、**I accept the terms in the license agreement (使用許諾契約の条項に同意します)** をクリックし、**Install (インストール)** をクリックします。
8. インストールを完了するには、**完了 (Finish)** をクリックします。

Windows の**スタートメニュー**で、DraftSight と SolidNetWork License Manager クライアントに Dassault Systemes フォルダからアクセスできます。デスクトップ上のショートカットを使用して DraftSight を開くこともできます。

3

Dassault Systèmes License Server (DSLS)

この章では以下の項目を含みます:

- [ライセンス サーバー コンピュータへの DSLS のインストール](#)
- [DSLS のセットアップ](#)
- [DSLS 用のクライアント コンピュータへの DraftSight のインストール](#)
- [DraftSight の複数のクライアント コンピュータへの展開](#)
- [DSLS の管理 \(Managing DSLS\)](#)

Dassault Systèmes License Server (DSLS) のインストールは、ライセンス サーバー上にものみ行います。ライセンス ファイルをアクティブ化すると、ライセンス サーバーが登録されます。

DSLS ソフトウェアをクライアント コンピュータにインストールする必要はありません。クライアント コンピュータの DSLS ライセンス タイプを選択すると、これらのマシンは DSLS クライアントとして指定されます。

DSLS のインストールと設定には、次の 2 つのシナリオがあります。

- DSLS を初めてインストール
- DSLS 単一ライセンス サーバーをデフォルト設定で構成

ライセンス サーバー コンピュータへの DSLS のインストール

DSLS およびライセンス管理ツールをインストールするには、次の手順を実行します。

1. 管理者権限でライセンス サーバーをホストするコンピュータにログインします。
2. 購入確認メールに記載されているリンクを使用して、インストーラをダウンロードします。
3. 2 番目の電子メールからライセンス ファイルを取得します。
4. SetupDSLS.msi を保存したフォルダに移動してダブルクリックし、インストール プロセスを開始します。
DS License Server Setup ウィザードの指示に従います。
5. DS License Server ウィザードへようこそ (Welcome to the DS License Server Wizard) ダイアログ ボックスで**次へ (Next)** をクリックします。
6. DS ライセンス サーバー リスト (DS License Server List) ダイアログ ボックスで、**次へ (Next)** をクリックします。

7. DS License Server のインストール (Installing DS License Server) ダイアログ ボックスで、次を指定します。

インストール フォルダ (Installation Folder)

インストール フォルダへのパス。
 選択するフォルダは空である必要があります。
 新しいフォルダを指定することもできます。
 フォルダが存在しない場合は、フォルダの作成を求めるプロンプトが表示されます。

インストールの選択肢 (Installation choices)

- **管理ツールのみをインストール (Install only Administration Tool)**
- **ライセンス サーバーと管理ツールのインストール (Install License Server and Administration Tool)** (デフォルト)
- **サーバーを最初からインストール (Install Server from scratch)**

このオプションを選択した場合は、すべてのライセンスが削除されるという警告に同意します。このオプションでは DSLS がインストールされ、ライセンス リポジトリ内の以前のライセンスはすべて削除されます。ライセンスが破損している場合、これが必要になることがあります。既存のライセンスを保持するには、このオプションを選択解除します。

- **ライセンス ファイルを登録 (Enroll a License File)**

管理ポート (Administration Port)

デフォルト値は **4084** です。

リスニング ポート (Listening Port)

デフォルト値は **4085** です。

8. DS License Server のインストール準備完了 (Ready to install DS License Server) ダイアログ ボックスで、**インストール (Install)** をクリックします。
9. ユーザー アカウント制御 (UAC) (User Account Control (UAC)) ダイアログ ボックスでインストールの確認を求めるメッセージが表示されたら、**はい (Yes)** をクリックします。
10. DS ライセンス サーバー セットアップ (DS License Server Setup) ダイアログ ボックスで、**完了 (Finish)** をクリックします。
- インストールが完了すると、License Administration Tool が実行されます。

DSLS のセットアップ

インストール後、License Administration Tool が開き、ライセンス サーバー接続パラメータ (License Server Connection Parameter) ダイアログ ボックスが表示されます。ライセンス サーバーを接続、設定、およびアクティブ化するには、次の手順を実行します。

DSLS を設定するには:

1. License Server Connection Parameters (ライセンス サーバー接続パラメータ) ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
 - a) サーバーをホストするコンピュータの**ライセンス サーバー名 (License Server name)**を入力します。
ソフトウェアがコンピュータを検出するまで、名前は赤で表示されます。
 - b) **管理ポート (Administration port)** 番号を入力します。
デフォルトのポートは **4084** です。
 - c) **OK** をクリックします。

ライセンス管理ツールの サーバー定義 (Server Definitions) タブに、ライセンス サーバーのステータスが**未接続 (not connected)** として表示されます。

2. ライセンス サーバーに接続するには、**ステータス (Status)** でコンピュータ アイコンを右クリックし、**接続 (Connect)** を選択して **サーバー名 (Server Name)** を選択します。
3. 次のいずれかを実行してサーバー コンフィギュレーション (Server Configuration) ダイアログ ボックスを開きます。
 - License Administration Tool のトップ メニュー バーで、**サーバー (Server) > プロパティ (Properties)** をクリックし、**サーバー名 (server name)** を選択します。
 - トピック アイコンを右クリックし、**ディスプレイ プロパティ (Display properties)** をクリックします。
 - **コンピュータ名 (computer name)** をダブルクリックします。
4. サーバー コンフィギュレーション (Server Configuration) ダイアログ ボックスで、デフォルト値を受け入れて **OK** をクリックします。

サーバー コンフィギュレーション (Server Configuration) ダイアログ ボックスで他のオプションを指定する必要はありません。

他のオプションを使用してライセンス サーバーをセットアップするには、*DSLS Installation and Configuration Guide* を参照してください。

5. サーバーをスタンドアロン サーバーとして設定するには、次の手順を実行します。
 - a) ライセンス管理ツールのトップ メニュー バーで、**サーバー (Servers) > プロパティ (Properties)** をクリックし、**コンピュータ名 (Computer name)** を選択します。
 - b) サーバー コンフィギュレーション (Server Configuration) ダイアログ ボックスで、**管理ポート (Administration port)** と**ライセンス ポート (Licensing port)** のデフォルト値を受け入れます。

6. ライセンス サーバーをアクティブ化するには:
 - a) ライセンス管理ツールのトップ メニュー バーで、**ライセンス (License) > 登録 (Enroll)** をクリックします。
 - b) 開く (Open) ダイアログ ボックスでライセンスを含む .licz ファイルを選択し、**開く (Open)** をクリックします。
 - c) ランセンス登録 (License Enrollment) ダイアログ ボックスで、**OK** をクリックします。
コンピュータ アイコンの上にマウス ポインタを合わせると、ツールチップに**サーバー <サーバー名>接続 (server <servername> connected)** が表示され、ライセンスサーバーが設定され、アクティブになっていることが示されます。

製品ライセンスのある .licz ファイルに含まれるアクティベーション ライセンスは、**30 日間のみ有効**です。ライセンス ファイルを受け取ってから **30 日以内**にライセンス サーバーをアクティブ化してください。最初の **30 日後**にサーバーを再度アクティブ化する必要がある場合、元の .licz ファイルのアクティベーション ライセンスは無効になります。これには別の .licz ファイルに含まれている別のアクティベーション ライセンスが必要です。ライセンス サーバーは **1 回のみ**アクティブ化する必要があります。**30 日間**の制限は、ライセンス サーバーがアクティブな状態である期間ではなく、ライセンスの有効期間にのみ適用されます。

ライセンス登録を表示するには、管理 (Administration) タブで、ライセンス サーバー名の横にあるチェック ボックスをクリックします。

DSLS 用のクライアント コンピュータへの DraftSight のインストール

ライセンス付与のために **DSLS** を使用するクライアント コンピュータに **DraftSight** をインストールするには、次の手順を実行します。

1. **DraftSight のダウンロード (DraftSight Download)** ページで、**Windows** のダウンロードをクリックします。
2. 使用許諾契約を読み、**同意してダウンロード (Accept and download)** をクリックします
3. ダウンロードした .exe ファイルをクライアント コンピュータに保存します。
4. クライアント コンピュータで .exe ファイルをダブルクリックするか、ファイルを右クリックして **管理者として実行 (Run as administrator)** をクリックします。
この操作を行うと、DraftSight x64 インストール ウィザードが開きます。
5. ようこそ ページで **Dassault Systemes ライセンス サーバー (DSLS) (Dassault Systemes License Server (DSLS))** を選択し、**次へ (Next)** をクリックします。
6. ご使用の **Port@server** を構文 25734@servername を使用して入力し、**次へ (Next)** をクリックします。
7. 使用許諾契約 (License Agreement) ページで、**使用許諾契約の条項に同意します (I accept the terms in the license agreement)** を選択し、**インストール (Install)** をクリックします。
8. インストールが完了したら、**完了 (Finish)** をクリックします。

DraftSight の複数のクライアント コンピュータへの展開

DraftSight Deployment Wizard を使用して、複数のコンピュータに DraftSight を配布してインストールできます。

DraftSight Deployment Wizard にアクセスするには、SOLIDWORKS Value Added Reseller (VAR) または DraftSight Technical Support チームにお問い合わせください。

Microsoft®Windows® コマンド プロンプトから DraftSight を展開することもできます。詳細な手順については、[DraftSight ユーザー フォーラム](#)にアクセスし、**FAQ** セクションに移動して DraftSight コマンド ライン インストール ソリューションを検索してください。

DSLS の管理 (Managing DSLS)

DSLS をインストールすると、DS License Server という名前の Windows サービスが作成されます。デフォルトでは、このサービスは自動的に起動するように設定されています。これにより、ログイン時に DSLS が自動的に起動され、シームレスな動作が保証されます。

イベント ログの表示

DSLS サービスに関するアクティビティを追跡する情報は、Windows のイベント ログで確認できます。

イベント ログを表示するには:

1. Windows で**スタート**をクリックします。
2. 検索パネルに eventvwr と入力し、**Enter** キーを押します。
3. イベント ビューアー (Event Viewer) ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
 - a) **Windows ログ (Windows Logs)** で **Application** をクリックします。
 - b) **ソース (Source)** 列で、**License Server** イベントを探します。

イベントに関する情報が表示されます。

接続の問題の修正


ライセンス管理ツールを使用すると、接続でのトラブルシューティングができます。

接続の問題を解決するには:

1. Windows で、**スタート > DS ライセンス サーバー (DS License Server) > ライセンス サーバー管理 (License Server Administration)** をクリックします。
2. ライセンス管理ツール (License Administration Tool) ダイアログ ボックス の**ステータス (Status)** の下を右クリックし、**接続 (Connect)** をクリックします。
3. **サーバー (Servers) > 停止 (Stop) > サーバー名 (Server Name)** をクリックします。
4. **OK** をクリックして、サーバーを停止させます。

サーバーが切断されます。サーバーに再接続する場合、接続に失敗しました (Connection Failed) ダイアログ ボックスでサーバーのホスト名とポート番号を確認し、サーバーが実行されていることを確認できます。

5. **OK** をクリックしてサーバーのホスト名とポート番号を確認し、**キャンセル (Cancel)** をクリックします。
6. Windows で**スタート**をクリックします。
7. 検索パネルに `services` と入力し、**Enter** キーを押します。
8. サービス (Services) ダイアログ ボックスで、**更新 (Refresh)** をクリックします。
DS ライセンス サーバー (DS License Server) のステータス (**Status**) が停止します。
9. **DS ライセンス サーバー (DS License Server)** を右クリックし、**開始 (Start)** をクリックします。
10. 手順 1 と 2 を繰り返して、すべてのサーバー ホストを接続します。
11. License Administration Tool (ライセンス管理ツール) ダイアログ ボックスで、**サーバー (Servers)** > **開始 (Start)** > **サーバー名 (Server Name)** をクリックします。



Our **3DEXPERIENCE®** platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes, the **3DEXPERIENCE** Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating virtual twin experiences of the real world with our **3DEXPERIENCE** platform and applications, our customers can redefine the creation, production and life-cycle-management processes of their offer and thus have a meaningful impact to make the world more sustainable. The beauty of the Experience Economy is that it is a human-centered economy for the benefit of all –consumers, patients and citizens.

Dassault Systèmes brings value to more than 300,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 150 countries. For more information, visit www.3ds.com.

Europe/Middle East/Africa
 Dassault Systèmes
 10, rue Marcel Dassault
 CS 40501
 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
 France

Asia-Pacific
 Dassault Systèmes K.K.
 ThinkPark Tower
 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,
 Tokyo 141-6020
 Japan

Americas
 Dassault Systèmes
 175 Wyman Street
 Waltham, Massachusetts
 02451-1223
 USA

DS DASSAULT SYSTEMES | The **3DEXPERIENCE®** Company

©2024 Dassault Systèmes. All rights reserved. 3DEXPERIENCE, the 3DS logo, the Compass icon, IPWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA and SOLIDWORKS are commercial trademarks or registered trademarks of Dassault Systèmes, a European company, (Societas Europaea) incorporated under French law, and registered with the Verailles trade and companies registry under number 322 306 440, or its subsidiaries in the United States and/or other countries.