



3DEXPERIENCE®

GUÍA DE INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN

DRAFTSIGHT 2024



Contents

- 1 Instalación y activación de DraftSight..... 3
 - Requisitos del sistema y del software..... 3
 - Instalación de DraftSight..... 3
 - Activación de una licencia de DraftSight para una instalación existente..... 4
 - Desactivación de una licencia de DraftSight..... 5
 - Desinstalación de DraftSight..... 5

1

Instalación y activación de DraftSight

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- **Requisitos del sistema y del software**
- **Instalación de DraftSight**
- **Activación de una licencia de DraftSight para una instalación existente**
- **Desactivación de una licencia de DraftSight**
- **Desinstalación de DraftSight**

En esta guía se describe el proceso de instalación, actualización y activación de DraftSight Standard, Professional o Premium.

El proceso de instalación requiere:

- Instalar o actualizar DraftSight
- Activar la licencia de DraftSight

Requisitos del sistema y del software

Antes de instalar, compruebe que su sistema cumpla con los requisitos de hardware, sistema operativo y productos de Microsoft.

Asegúrese de que tiene lo siguiente para instalar y ejecutar la aplicación:

- **Archivos de instalación de DraftSight**
- Número de serie o clave de licencia válidos de DraftSight
- Cuenta de usuario con permisos de administrador

Asegúrese de que su equipo cumple los **requisitos del sistema**.

Instalación de DraftSight

Para instalar DraftSight:

1. Visite el sitio de **Instalación de DraftSight** y seleccione Windows® o Mac® para descargar los archivos de instalación.

Recomendación: Guarde una copia de la instalación para su uso futuro.

2. Lea el Contrato de licencia del cliente y de los servicios en línea de Dassault Systèmes SOLIDWORKS para DraftSight y haga clic en **Aceptar y descargar**.
En un equipo con un sistema operativo de Windows, la ubicación predeterminada para los archivos descargados es: C:\Users\[*user name*]\Downloads\DraftSight64.exe.
En un equipo con un sistema operativo de Mac, los archivos descargados Draftsight.pkg están disponibles en la carpeta Downloads.
3. Haga doble clic en DraftSight64.exe o en DraftSight.pkg para iniciar la instalación.
4. En la página Bienvenido, en el asistente Instalación de DraftSight, seleccione el tipo de licencia para su producto.
Puede seleccionar el tipo de licencia para su producto en función de la que haya adquirido. Para la versión de DraftSight independiente, seleccione el tipo de licencia como **Número de serie (Standard, Professional, Premium)**.
5. Introduzca el número de serie si ha seleccionado **Número de serie** como tipo de licencia.
Encontrará el número de serie en el correo electrónico que recibió al comprar DraftSight.
6. Haga clic en **Siguiente**.
7. Seleccione **Importar dibujos de CATIA** para poder importar archivos de dibujo de CATIA a DraftSight.
8. Haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
9. Cuando se le solicite, acepte el contrato de licencia del cliente y de los servicios en línea y haga clic en **Instalar**.
Si ya se ha instalado y activado DraftSight en el equipo, aparecerá un mensaje para recordárselo. Si está actualizando el equipo, debe transferir primero la licencia existente. Si va a actualizar DraftSight en este equipo, puede ignorar la advertencia y continuar.
10. Haga clic en **Sí**.
Si ya se ha instalado DraftSight en el equipo, aparecerá el cuadro de diálogo Asistencia de migración. En este cuadro puede seleccionar la configuración que desea migrar desde la instalación anterior de DraftSight.
11. Haga clic en **Aceptar** para continuar con la instalación.

Activación de una licencia de DraftSight para una instalación existente

Si ha instalado en su equipo una versión de DraftSight independiente, debe activar la licencia.

Para activar una licencia de DraftSight en una instalación existente:

1. Inicie DraftSight.
2. Haga clic en **Activar ahora**.
De forma alternativa, puede hacer clic en **Ayuda > Activar DraftSight**.
3. En el asistente para la Activación de productos de SOLIDWORKS, introduzca el número de serie y haga clic en **Siguiente**.

4. Seleccione el método de activación, introduzca la dirección de correo electrónico y haga clic en **Siguiente**.

El asistente de activación envía la información al servidor de activación de SOLIDWORKS para validarla. Una vez validada, aparecerá un mensaje indicando que se ha validado correctamente.

5. Haga clic en **Finalizar**.

Desactivación de una licencia de DraftSight

Solo puede usar la licencia de DraftSight en un equipo a la vez. Para transferir la licencia a otro equipo, utilice **Desactivar DraftSight**.


Para desactivar una licencia de DraftSight:

1. Inicie DraftSight.
2. Haga clic en **Ayuda > Desactivar DraftSight**.
Después de liberar la licencia en un equipo, podrá activarla en otro.

Desinstalación de DraftSight

Para desinstalar DraftSight:

1. En Windows, abra **Panel de control > Programas y características**.
2. Seleccione **DraftSight**, haga clic derecho sobre él y después en **Desinstalar**.
3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la desinstalación.



Our **3DEXPERIENCE®** platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes, the **3DEXPERIENCE** Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating virtual twin experiences of the real world with our **3DEXPERIENCE** platform and applications, our customers can redefine the creation, production and life-cycle-management processes of their offer and thus have a meaningful impact to make the world more sustainable. The beauty of the Experience Economy is that it is a human-centered economy for the benefit of all –consumers, patients and citizens.

Dassault Systèmes brings value to more than 300,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 150 countries. For more information, visit www.3ds.com.

Europe/Middle East/Africa
 Dassault Systèmes
 10, rue Marcel Dassault
 CS 40501
 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
 France

Asia-Pacific
 Dassault Systèmes K.K.
 ThinkPark Tower
 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,
 Tokyo 141-6020
 Japan

Americas
 Dassault Systèmes
 175 Wyman Street
 Waltham, Massachusetts
 02451-1223
 USA

DASSAULT SYSTEMES | The **3DEXPERIENCE®** Company

©2024 Dassault Systèmes. All rights reserved. 3DEXPERIENCE, the 3DS logo, the Compass icon, IPWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA and SOLIDWORKS are commercial trademarks or registered trademarks of Dassault Systèmes, a European company, (Societas Europaea) incorporated under French law, and registered with the Verailles trade and companies registry under number 322 306 440, or its subsidiaries in the United States and/or other countries.